Manual de Uso

Assinador SERPRO

Novembro / 2023


DIDES/SUPDG/DGSLC/DGSL2





Sumário

1 Instalação	5 5
2 Iniciando a Aplicação	6 3 8
3 Assinando um Arquivo 3.1 Gerando uma Assinatura Simples 3.2 Gerando uma Co-assinatura 3.3 Assinar PDF 3.3.1 Renomeando (criando) um arquivo PDF novo ao assinar 3.4 Verificando o arquivo gerado, com visualizador PDF 3.5 Assinar XML	10 15 18 18
4 Assinando Arquivos em Lote	22 25 27
5 Assinatura Atachada	31
6 Funções de Carimbo do Tempo	34 35
7 Assinaturas de Longa Duração	37
8 Validar uma assinatura	39
9 Validar Carimbo do Tempo	43
10 Logs do Assinador	44
11 Configurações do Assinador	46
11.3 Não faça nenhuma dessas configurações sem orientação prévia. As opções (figura 84) disponíveis para configurações avançadas são as seguintes:	
11.3.2 Log Off do Token	50
11.3.5 Desabilitar MSCAPI	50 51
11.3.8 Modo Debug	51 51





	Versão 4.2.0
11.4 Certificado em Arquivo (Tipo A1)	51
11.5 Carregar Driver	
11.6 Tema Padrão	
11.7 Configurar Selo	
11.8 Acessibilidade (somente Linux e OSX)	
11.9 Manutenção`	
12 Testando a conexão do Assinador com sistemas integrados	57
12.1 Acesse o link:	
12.2 Verifique as informações que aparecerão:	
13 Autorização de acesso nos navegadores (browsers)	59
13.1 Autorizando o Firefox	59
13.2 Autorizando o Chrome	59
13.3 Autorizando o Safari (MacOS)	59
14 Lista de solução de erros mais comuns	
14.1 Nenhum driver na lista do componente	
14.2 Senha PIN do certificado, inválido ou em branco	
14.3 Não foi possível verificar se o certificado está Revogado	
14.4 O token de carimbo de tempo foi rejeitado	
14.5 Não foi possível estabelecer uma conexão segura com este site. 127.0.0.1 usa ur	n protocolo
incompatível. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH	
14.6 Mensagem "Identidade desconhecida do assinante" no Adobe Reader	63
14.7 Mensagem "Arquivo de assinatura inválido" no Verificador ITI	
14.8 Mensagem "não foi possível resgatar a CAS do provedor."	
14.9 Recebi um arquivo PDF, nele tem um selo de assinatura, mas ao validar diz que n	
assinado	64
14.10 Mensagem: Assinador SERPRO INATIVO (Não Instalado, Desligado ou Não Aut	orizado)
65	
14.11 Assinador SERPRO instalado no Windows mas não executa	65
14.12 Mensagem: Ocorreu algum erro ao tentar Assinar: CertificateValidatorCRLExcep	
Arquivo .clr não encontrado	
14.13 Mensagem: Erro ao iniciar os novos serviços do Assinador	
15 Sugestões	67
16 Problemas não resolvidos	67



1 Instalação.

A instalação do Assinador depende do seu sistema operacional. Veja no tutorial como fazer:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/



1.1 Para Windows:

Siga esse tutorial:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 3.html

1.2 Para MacOS:

Antes de instalar o Assinador SERPRO certifique-se que o certificado está instalado e funcionando. O MacOS tem um histórico ruim de compatibilidade com diversas mídias que armazenam certificados do tipo A3.

O que irá garantir o funcionamento como o Assinador SERPRO é a compatibilidade destes drivers com o sistema operacional e o JAVA que é a linguagem na qual o Assinador SERPRO é desenvolvido em específico duas tecnologias implementadas:

- <u>PKCS12</u> que é usado para certificado A1 ou em arquivo, essa especificação é mais simples e a compatibilidade com o MacOS é a mais garantida.
- <u>PKCS11</u> para certificados do tipo A3. Neste caso é necessário verificar junto ao fornecedor a compatibilidade e disponibilidade dos drivers para essa tecnologia de acordo com a versão do MacOS.

Esse fórum traz várias informações a respeito:

https://forum.macmagazine.com.br/topic/161065-certificado-digital/

Pode utilizar esse site para testar se o certificado está funcional:

https://ccd.serpro.gov.br/testeagui/

Se apresentar qualquer mensagem de erro no teste, entre em contato com o fornecedor do seu certificado digital.

Os certificados testados e mais recomendados para uso no MacOS são os certificados do tipo A1, e para A3 o NeoID e os Tokens: Safenet 5100 e 5110 e Starsign Crypto USB Token S.

Isso não significa que outras marcas ou modelos não sejam compatíveis.

Para fazer a instalação siga esse tutorial:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 5.html

1.3 Para Linux (.deb):

Siga esse tutorial:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 4.html



2 Iniciando a Aplicação

Após a instalação do Assinador SERPRO, dependendo da versão do sistema operacional, um ícone no Desktop será criado como mostra a figura 1, a seguir:



Figura 1 Atalho na área de trabalho

2.1 Iniciando em uma estação LINUX

Após a instalação do aplicativo este deverá ser executado automaticamente, assim como ocorrerá a cada inicialização do sistema operacional.

Uma tela de abertura poderá ser exibida (figura 2).



Figura 2. Tela de inicialização do Assinador

Um ícone azul será exibido na barra superior, ou no local de notificações do sistema operacional, conforme figura 3.





Figura 3. Ícone do Assinador na barra de notificações (esquerda Linux, direita Windows).

O Assinador não está em execução quando o ícone não é exibido. As opções para acioná-lo são:

- Através do atalho na área de trabalho (Desktop), conforme visto na figura 1.



- Pesquisar o aplicativo usando o ícone de pesquisa do sistema, o primeiro da barra lateral esquerda, nas versões do Ubuntu anteriores à 18, o ícone de busca fica no canto superior esquerdo. Como mostra a figura 4. Basta digitar a palavra "Assinador" que aparecerá o Assinador Serpro. Basta clicar nele para executar.



Figura 4.Busca pelo assinador no Ubuntu 17 ou inferior

Nas versões 18 ou superior do Ubuntu e em outras distribuições mais recentes o procedimento é um pouco diferente. Clica-se um pouco acima do local dos ícones na barra lateral esquerda. No texto "Atividades". Em seguida será apresentado uma caixa de texto onde deve-se digitar a palavra "Assinador" e posteriormente clicar no ícone do Assinador Serpro. De acordo com a figura 5.




Figura 5. Busca pelo assinador no Ubuntu 18 ou superior.

Não há problemas em tentar executar o aplicativo caso ele já estiver em funcionamento.

IMPORTANTE: Após a instalação, o Assinador SERPRO será executado na inicialização do sistema.

2.2 Iniciando em uma estação Windows

Para executar o Assinador SERPRO no Windows é preciso localizar o ícone (figura 6) na área de trabalho, e clicar duas vezes sobre ele:



Figura 6 Atalho na área de trabalho no windows

Ao iniciar o Assinador SERPRO pela primeira vez em uma estação Windows, o aplicativo tentará instalar uma cadeia de certificados necessária para seu funcionamento adequado. A seguinte tela (figura 7) perguntará se deseja instalar o certificado. Confirme a instalação para que seja possível realizar integração em aplicações web do Assinador SERPRO.




Figura 7. Exibição do Certificado do Serpro Signer

IMPORTANTE: Após a instalação, o Assinador SERPRO será executado na inicialização do sistema. Não sendo mais necessário clicar no ícone na área de trabalho.

2.3 Controle de Versão

Sempre ao iniciar o Assinador SERPRO o mesmo verificará se existe uma versão mais recente do aplicativo. Caso haja mesmo uma nova versão, a mensagem (figura 8) abaixo será apresentada:



Figura 8. Aviso de nova versão

Neste caso deve ser instalada a nova versão para garantir o funcionamento adequado do aplicativo. Para isso volte ao endereço do Assinador SERPRO, faça download da nova versão e instale.

2.4 Ícone na área de notificações.

Quando em execução, o Assinador Serpro estará acessível através de um ícone (Figura 9) na área de notificações da barra inferior da tela (geralmente próximo do relógio). É normal que o Windows agrupe os ícones. Caso não apareça repita os passos apresentados no item 1.2





Figura 9 – Ícone do Assinador na área de notificações do windows

2.5 Utilizando o menu de opções

A partir da versão 2.0 do Assinador Serpro é possível utilizar uma janela com todas as funcionalidades do aplicativo como uma opção ao ícone da área de notificação. Esta janela pode ser acessada clicando no item "Menu de Opções", por duplo clique no ícone do Assinador na Área de Trabalho ou por meio da execução do programa, conforme apresentado na sessão 1: "Iniciando a Aplicação". Qualquer uma destas opções apresentará ao usuário uma tela como a exibida na figura 10.




Figura 10 – Janela de execução do Assinador Serpro

Clicando em qualquer um dos botões será apresentada a funcionalidade indicada pelo texto. Para fechar a janela basta clicar no item "Fechar". Ao fechar essa a janela não encerrará as



funcionalidades do "Assinador Serpro" que pode ser finalizado apenas pela opção fechar do menu da barra de tarefas.

3 Assinando um Arquivo

O Assinador SERPRO possibilita assinar digitalmente qualquer tipo de arquivo desde que esteja local na máquina do usuário. Ao assinar um arquivo, um segundo arquivo, contendo os dados de uma assinatura digital no padrão AD-RB CaDES baseado na política de assinatura versão 2.3, com a extensão ".p7s" será gerado. Esta política de assinatura não contém carimbo do tempo, sendo assim a data da assinatura é baseada na data do computador e em tese depende da validade do certificado do assinante.

É possível realizar uma assinatura nova e gerar um novo arquivo ".p7s" ou realizar uma co-assinatura e manter várias assinaturas em um único arquivo ".p7s".

IMPORTANTE: Para gerar uma Assinatura digital é preciso que o usuário possua um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada junto à ICP-BRASIL. Veja como adquirir aqui:

http://www.serpro.gov.br/clientes/certificacao digital/

3.1 Gerando uma Assinatura Simples

Clique com o botão direito do *mouse* no ícone do Assinador SERPRO na área de notificações do SO. No menu apresentado, escolha a opção "**Assinar Arquivo**", como aparece nas figuras 11 (Linux) e 13 (windows):







Figura 12. Menu do Assinador na janela

Figura 11. Menu do Assinador no Linux



Figura 13. Menu do Assinador no windows

Após clicar no menu, o Assinador pedirá a senha do token, NeoID ou certificado em arquivo do usuário através da seguinte tela (figura 14):



Figura 14 Tela para digitar o PIN (senha) do certificado pessoal no SO-Linux

Digite o PIN na caixa de texto e clique em "Confirmar" para que o Assinador valide sua senha e tenha acesso ao hardware que contém o Certificado Digital necessário para gerar a assinatura. Lembrando que o certificado deve ser no padrão ICP-Brasil, ou seja, o certificado emitido por uma autoridade credenciada junto à ICP-BRASIL.

IMPORTANTE: A tela que pede o PIN é exibida sempre que o houver necessidade. Dependendo do fabricante ou tipo se certificado pode ser necessário digitar o PIN de tempo em tempo. No Windows esta será exibida depois de selecionar o arquivo, que é o passo mostrado na figura 14.

Após o acesso ao hardware (se não for no Windows) o aplicativo pedirá o arquivo a ser assinado.




Figura 15. Escolhendo um arquivo para assinar

Escolha o documento a ser assinado e clique em "Abrir". Caso clique em cancelar a operação naturalmente será cancelada.



Após a escolha do documento, o Assinador SERPRO mostrará uma mensagem de sucesso (figura 16):



Figura 16 Mostrando o local do arquivo de assinatura gerado com sucesso.

Note que o arquivo gerado tem o mesmo nome, mas com a extensão **p7s**: "documento.pdf.p7s".

IMPORTANTE: É necessário espaço em disco e permissão de escrita na pasta onde está o arquivo original.

3.2 Gerando uma Co-assinatura

A co-assinatura é uma assinatura simples acrescida de outras assinaturas. Não há limite de quantidade de assinaturas. Para este tipo é necessário o arquivo original e um arquivo com assinatura(s) anterior(es) (.p7s).

Para realizar uma co-assinatura, clique com o botão direito no ícone do Assinador SERPRO e escolha a opção "**Co-assinar Arquivo**" (Figura 17).







Figura 17. Selecionando a opção de Co-Assinatura

Após clicar no item do menu, o Assinador mostrará uma mensagem explicativa sobre o processo de co-assinatura (figura 18):



Figura 18. Informações do processo de Co Assinatura

Em seguida poderá ser solicitadas a senha do token (Figura 19):





Figura 19. Tela para digitar o PIN (Senha) do certificado.

Seguindo os passos da explicação anterior, escolha o arquivo original primeiro (figura 20):



Figura 20. Selecionando o arquivo original (do conteúdo)

Clique em "Abrir". Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 21) o arquivo de assinatura anterior (.p7s), clique novamente em "Abrir":




Figura 21. Selecionando o arquivo com a(s) assinatura(s) anterior(es).

Em seguida será exibida a mensagem de sucesso (figura 22) da co-assinatura:





Figura 22.Mensagem informado o local do arquivo com a(s) co-assinatura (s), gerado com sucesso

3.3 Assinar PDF

O Assinador SERPRO oferece a opção de gerar uma Assinatura no padrão ADOBE/PDF que é feita gerando uma assinatura no formato AD-RB CaDES e embuti-la num Arquivo PDF.

Para realizar esse tipo de Assinatura, clique com o botão direito no ícone do Assinador SERPRO e escolha a opção "**Assinar PDF**" (Figura 23).





Figura 23. Selecionando a opção Assinar PDF

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 24) que seja selecionado um arquivo no formado PDF:






Figura 24. Selecionando o arquivo PDF

Selecione um arquivo e clique no botão "Abrir". Aguarde até que o documento seja exibido.




Figura 25 Tela para indicar o local do Selo de assinatura.

Na tela, como na figura 25, deve ser indicado onde será mostrado o selo da assinatura. Basta clicar em qualquer local da página. O assinador também permite que se navegue pelo documento (caso haja mais de uma página) com os botões (Primeira, Anterior, Próxima, Última) no rodapé da tela. Ao lado deles há os botões "Assinar" e Cancelar. Clique no botão Assinar somente quando indicar o local do selo, caso contrário será mostrada a seguinte mensagem (figura 26) de aviso.



Figura 26 Tela de mensagem quando o local do selo não foi informado

Clicando no local desejado o selo deverá aparecer (figura 27) no documento.




Figura 27. Selo devidamente posicionado



Feito isso, clique no botão "Assinar".

Em seguida poderá ser solicitada a senha do token, Neold ou certificado em arquivo (Figura 28):



Figura 28. Tela para digitar o PIN (Senha) do certificado.

Após informar a senha (PIN) aguarde o processamento da assinatura.

Se não ocorrer nenhum erro na geração da assinatura, o Assinador mostrará uma mensagem (figura 29) perguntado se deseja renomear o arquivo PDF original. Isso é importante porque o arquivo original (caso não renomear) será sobrescrito (substituído) pelo arquivo assinado.




Figura 29. Perguntando se renomeia o arquivo PDF assinado.

Caso clique no botão **Não**, o assinador mostrará a mensagem (figura 30) indicando o local onde está o arquivo agora com a nova assinatura gerada.



3.3.1 Renomeando (criando) um arquivo PDF novo ao assinar.

Se for importante manter o arquivo PDF original, sem as assinaturas, é possível fazer isso clicando no botão "**Sim**", que é mostrado na figura 29.

Será exibida a tela (figura 31) para escolher o local e digitar o novo nome para o arquivo.






Figura 31. Escolhendo o local e novo nome para o arquivo PDF assinado.

Feito isso clique no botão "Abrir", que logo em seguida será mostrada a mensagem (figura 32) indicando que o novo arquivo foi criado com sucesso.




Figura 32. Mensagem indicando que o novo arquivo foi gerado com sucesso.

3.4 Verificando o arquivo gerado, com visualizador PDF.

Uma das maneiras de se visualizar se a assinatura foi gerada corretamente é fazer a verificação pelo próprio Assinador como mostra no Item 5 Validar uma Assinatura, deste documento.

Outra forma é utilizar o Adobe Reader ou outro visualizar com capacidade de verificar assinaturas digitais como é o caso do PDF Studio Viewer (https://www.qoppa.com/pdfstudioviewer/download/).

IMPORTANTE: Para gerar uma Assinatura digital é preciso que o usuário possua um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada junto à ICP-BRASIL. Veja como adquirir aqui:

http://www.serpro.gov.br/clientes/certificacao digital/

3.5 Assinar XML

A partir da versão 3.0.0 o Assinador SERPRO disponibiliza a funcionalidade de gerar uma Assinatura no padrão XAdES, de acordo com a politica da ICP-Brasil (https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/repositorio/lista-de-politicas-de-assinatura) segundo o



padrão definido no DOC-ICP-15

Para realizar esse tipo de Assinatura, clique com o botão direito no ícone do Assinador SERPRO, ou na tela principal, e escolha a opção "**Assinar XML**" (Figura 23).





Figura 33. Selecionando a opção Assinar PDF

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 34) que seja selecionado um arquivo no formado XML:








Figura 34. Selecionando o arquivo XML

Selecione um arquivo e clique no botão "Abrir".

No passo seguinte deverá ser pedida a senha do Certificado, se for NeoID pelo Smartphone. Em seguida será exibida a mensagem de sucesso (figura 35) da assinatura:



Figura 35.Mensagem informado o local e nome do arquivo XML assinado com sucesso



4 Assinando Arquivos em Lote

4.1 Assinar arquivos PDF em lote

Existem alguns casos excepcionais em que é necessário assinar vários arquivos ao mesmo tempo. Geralmente são arquivos muito parecidos (como formulários), gerados sequencialmente, por algum sistema.

Por não haver a necessidade imperativa de conferir o conteúdo de cada arquivo ao assinar, é possível utilizar essa funcionalidade para assinar vários arquivos em formato PDF em uma única interação. Lembrando que é de responsabilidade do assinante conhecer o conteúdo que está assinando.

Mantenha uma cópia dos arquivos originais para fazer esse tipo de assinatura, pois os arquivos serão substituídos automaticamente pelos arquivos assinados.

Recomendações:

- Cuidado com arquivos digitalizados: Ao digitalizar os arquivos gera sempre que possível no formato A4, e atente-se que as imagens fiquem retilíneas sem muitas variações de orientação de páginas (retrato e paisagem) no mesmo arquivo.
- Armazene os arquivos localmente para assinar ao invés do acesso à drives de rede.

Para realizar esse tipo de Assinatura, clique com o botão direito no ícone do Assinador SERPRO e escolha a opção "Assinar Arquivos em lote" (Figura 36).






Figura 36. Selecionando a opção Assinar arquivos em lote

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 35) que seja escolhida a opção de lote. Selecione: Arquivos PDF.



Figura 37. Assinar PDF em Lote

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 38) que sejam selecionados os arquivos no formado PDF:






Figura 38. Selecionando vários arquivos em formato PDF

Selecione os arquivos e clique no botão "Abrir".

Em seguida, caso NÃO tenha feito nenhuma assinatura anteriormente, será pedido a senha do token (Figura 39):



Figura 39. Tela para digitar o PIN (Senha) do certificado.

Após informar a senha (PIN) aguarde (figura 31) o processamento das assinaturas. Essa tela aparecerá tantas vezes quanto o número de arquivos a ser assinado.



Figura 40. Aguardando o processamento

Quando todas as assinaturas estiverem sido geradas, será apresentada a tela (figura 41) com o resultado.






Figura 41. Resultado das assinaturas em lote

4.2 Assinar arquivos XML em lote

Nesta opção é possível gerar Assinaturas XML em Lote

Para iniciar o processo, no menu de opções clique em "Assinar em Lote".




Figura 42. Selecionando a opção Assinar em lote

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 43) que seja escolhida a opção de lote. Selecione: Assinaturas com conteúdo anexado.





Figura 43. Assinaturas XML em lote

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 44) que sejam selecionados os arquivos no formado PDF:




Figura 44. Selecionando vários arquivos em formato XML

Selecione os arquivos e clique no botão "Abrir".

Em seguida, caso NÃO tenha feito nenhuma assinatura anteriormente, será pedido a senha do token (Figura 45):





Figura 45. Tela para digitar o PIN (Senha) do certificado.

Após informar a senha (PIN) aguarde (figura 31) o processamento das assinaturas. Essa tela aparecerá tantas vezes quanto o número de arquivos a ser assinado.



Figura 46. Aguardando o processamento

Quando todas as assinaturas estiverem sido geradas, será apresentada a tela (figura 47) com o resultado.



Figura 47. Resultado das assinaturas em lote

4.3 Assinando em Lote com conteúdo anexado

Nesta opção é possível gerar Assinaturas com o conteúdo anexado (atachado).

Para iniciar o processo, no menu de opções clique em "Assinar Arquivos em Lote".









Figura 48. Selecionando a opção Assinar arquivos PDF em lote

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 49) que seja escolhida a opção de lote. Selecione: Assinaturas com conteúdo anexado.



Figura 49. Assinaturas com conteúdo anexado

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 50) que sejam selecionados os arquivos no formado PDF:




Figura 50. Selecionando vários arquivos em formato PDF

Selecione os arquivos e clique no botão "Abrir".



Em seguida, caso NÃO tenha feito nenhuma assinatura anteriormente, será pedido a senha do token (Figura 51):



Figura 51. Tela para digitar o PIN (Senha) do certificado.

Após informar a senha (PIN) aguarde (figura 31) o processamento das assinaturas. Essa tela aparecerá tantas vezes quanto o número de arquivos a ser assinado.



Figura 52. Aguardando o processamento

Quando todas as assinaturas estiverem sido geradas, será apresentada a tela (figura 53) com o resultado.



Figura 53. Resultado das assinaturas em lote

4.4 Assinaturas desanexadas em Lote.

Para iniciar o processo, no menu de opções clique em "Assinar Arquivos em Lote".







Figura 54. Selecionando a opção Assinar arquivos PDF em lote

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 55) que seja escolhida a opção de lote. Selecione: Assinaturas desanexadas.




Figura 55. Assinaturas desanexadas

Logo após o Assinador SERPRO pedirá (Figura 56) que sejam selecionados os arquivos no formado PDF:




Figura 56. Selecionando vários arquivos em formato PDF

Selecione os arquivos e clique no botão "Abrir".



Em seguida, caso NÃO tenha feito nenhuma assinatura anteriormente, será pedido a senha do token (Figura 57):



Figura 57. Tela para digitar o PIN (Senha) do certificado.

Após informar a senha (PIN) aguarde (figura 31) o processamento das assinaturas. Essa tela aparecerá tantas vezes quanto o número de arquivos a ser assinado.

Figura 58. Aguardando o processamento

Quando todas as assinaturas estiverem sido geradas, será apresentada a tela (figura 59) com o resultado.



Figura 59. Resultado das assinaturas em lote

5 Assinatura Atachada







Figura 60. Gerar Assinatura com conteúdo atachado

Uma assinatura atachada é um caso particular de assinatura digital onde o conteúdo assinado é anexado ao aquivo P7S gerado. O arquivo original é incluído no corpo da assinatura e pode ser restaurado em seu formato original, se o programa que extrai conseguir identificar o tipo deste arquivo. O Assinador Serpro na versão desktop atual não prove a funcionalidade de restauração do conteúdo anexado em uma assinatura.

O processo de assinatura é o mesmo descrito no item 3.1

6 Funções de Carimbo do Tempo

Umas das preocupações decorrentes do uso da assinatura digital é sobre a validade da mesma. Nos procedimentos anteriores a politica usada é a <u>Assinatura digital com Referência Básica (AD-RB)</u> essa politica informa a seguinte aplicação:

Este tipo de assinatura deve ser utilizado em aplicações ou processos de negócio nos quais a assinatura digital agrega segurança a autenticação de entidades e verificação de integridade, permitindo sua validação durante o prazo de validade dos certificados dos signatários. Uma vez que não são usados carimbos do tempo, a validação posterior só será possível se existirem referências temporais que identifiquem o momento em que ocorreu a assinatura digital. Nessas situações, deve existir legislação específica ou um acordo prévio entre as partes definindo as referências a serem utilizadas. Segundo esta PA, e permitido o emprego de múltiplas assinaturas.

O Assinador SERPRO também oferece a opção de gerar <u>Assinatura digital com Referência de Tempo (AD-RT)</u>, que informa a seguinte aplicação:

Este tipo de assinatura deve ser utilizado em aplicações ou processos de negócios nos quais a assinatura digital necessita de segurança em relação a irretratabilidade do momento de sua geração.

Como esse tipo de assinatura não traz, de forma autocontida, referências ou valores dos certificados e das informações de revogação (LCRs ou respostas OCSP) necessários para sua validação posterior, ele deve ser utilizado somente quando esses dados puderem ser obtidos por meios externos, de forma inequívoca. Uma assinatura desse tipo pode ter sua capacidade probante diminuída, no caso de comprometimento da chave da AC que emitiu qualquer um dos certificados da cadeia de certificação. Segundo esta PA, e permitido o emprego de múltiplas assinaturas.

IMPORTANTE: Para gerar assinaturas com Carimbo do Tempo, é preciso que o titular do certificado digital esteja cadastrado junto a uma Autoridade Certificado do Tempo, credenciada junto à ICP-BRASIL. Com é o caso do SERPRO (https://act.serpro.gov.br)

Mais informações: http://carimbodotempo.serpro.gov.br/act

Se possui credenciamento junto à ACT-SERPRO, o procedimento será o seguinte:

Selecione a opção "Funções de Carimbo do Tempo", no menu (figura 61) ou no botão da tela (figura Erro: Origem da referência não encontrada) do assinador.




Figura 61. Selecionando a opção Funções de Carimbo do Tempo

Em seguida o assinador mostrará a tela (figura 62) que contém as opções: Assinar PDF, Assinar XML, Assinar Arquivo, Assinar em Lote, Assinatura Atachada, Co-Assinar, Gerar Carimbo do Tempo e Carimbo do Tempo em PDF.



Figura 62. Opções de Carimbo do Tempo

A maioria dos procedimentos são exatamente os mesmos dos itens anteriores, a única diferença é que será gerada uma assinatura com Carimbo de tempo, e isso só será percebido no momento da validação. As outras funcionalidades estão descritas nos subitens a seguir:


6.1 Configurar Carimbo do Tempo

Para utilização do Carimbo do Tempo é necessária a contratação do serviço, conforme orientações disponíveis em:

https://loja.serpro.gov.br/carimbodetempo

Para usar a nova carimbadora vá em Configurações do Assinador, aba Carimbo do Tempo, e adicione suas credenciais.





6.2 Inserir Carimbo do Tempo em PDF




Figura 63. Inserir Carimbo do Tempo em arquivo PDF

As informações gerais sobre carimbo do tempo são detalhadas na sessão Erro: Origem da referência não encontrada. A diferença em relação a sessão anterior é que utilizando esta funcionalidade apenas o carimbo do tempo é inserido no PDF e não uma assinatura completa (CAdES ou PadES).

Esse padrão não é reconhecido pela ICP-Brasil, sua utilidade se limita a comprovar a data de criação ou recebimento de um arquivo PDF, portanto não fornece garantia de autoria.

Ao final do processo de geração do carimbo do tempo será aberta uma janela questionando se o usuário deseja criar ou novo arquivo ou sobrescrever o arquivo original. Os passos a seguir serão os mesmos daqueles apresentados na subseção 3.3.1.

6.3 Gerar Carimbo do Tempo





Figura 64. Gerar Carimbo do Tempo

Assim como na funcionalidade anterior que permite inserir apenas o carimbo do tempo num arquivo em PDF, é possível também gerar um arquivo (formato .p7s) que contenha apenas o carimbo do Tempo de um determinado Arquivo.

Esse padrão não é reconhecido pela ICP-Brasil, sua utilidade se limita a comprovar a data de criação ou recebimento de um arquivo, portanto não fornece garantia de autoria.

Os passos a seguir serão os mesmos daqueles apresentados na subseção 3.1.



7 Assinaturas de Longa Duração

As Assinaturas de Longa Duração são perfil definidos pela ICP-Brasil (https://www.iti.gov.br/repositorio/84-repositorio/133-artefatos-de-assinatura-digital) que possuem um formato que permite a sua verificação com maior confiabilidade e por um período maior ao longo do tempo.

Selecione a opção "Funções de Carimbo do Tempo", no menu (figura 65) ou no botão da tela (figura 66) do assinador.




Figura 65. Selecionando a opção Assinaturas de Longa Duração

Em seguida o assinador mostrará a tela (figura 67) onde será possível escolher o perfil de longa duração (até essa versão somente <u>Referência de Validação</u>) e também as opções: Assinar Arquivo, Assinatura Atachada, Assinar PDF, Assinar PDF em Lote.



Figura 67. Selecionando a opção Assinaturas de Longa Duração (Janela do Assinador Serpro)

O funcionamento destas opções é o mesmo descrito nos capítulos 3 e 4 . A diferença é no tipo de assinatura que será gerada.



8 Validar uma assinatura

Atualmente o assinador oferece a opções de validação de assinaturas nos padrões CAdES, PadES e XAdES da ICP-Brasil. Sendo possível validar assinaturas desanexadas de arquivos em geral ou anexadas em um arquivo do tipo PDF ou XML, além das com conteúdo anexado.

Para arquivos em geral, é necessário o arquivo original e o arquivo da assinatura digital, com extensão ".p7s". O arquivo de assinatura pode ser simples (um único assinante) ou co-assinatura.

Para arquivos em formato PDF ou XML basta informar o arquivo assinado, que não será necessário informar o .p7s.

Para iniciar o processo, clique com o botão direito no ícone do Assinador SERPRO, ou na tela principal do Assinador, e escolha a opção "Validar Assinatura" (Figura 68).






Figura 68. Selecionando a opção Validar Assinatura

Após clicar no menu, o aplicativo mostrará uma mensagem explicativa sobre o processo de validação de assinatura:






Figura 69. Explicativo do processo de validação de assinatura.

Ao clicar em "OK", será exibida uma tela (figura 70) onde deve indicar o arquivo com a assinatura (p7s) ou PDF assinado, depois de selecionar o arquivo clique no botão "**Abrir**":




Figura 70 Selecionando o arquivo de assinatura ou PDF assinado.

Ao clicar em "Abrir", e caso não tenha sido informado um PDF Assinado, será exibida a tela (figura 71) onde deve indicar o arquivo com o conteúdo original que foi assinado, depois de selecionar o arquivo clique no botão "**Abrir**":




Figura 71. Selecionando o arquivo original.

O resultado da validação da(s) assinatura(s) será exibida conforme mostrado na tela abaixo (figura 72) será exibida:





Figura 72 – Resultado da validação da assinatura.

Importante notar que o horário da data contida na assinatura corresponde ao horário do computador no momento da assinatura enquanto o horário do carimbo é o horário mundial (GMT 0).

Caso ocorra algum problema na validação será exibida uma mensagem informando o ocorrido:



Figura 73. Mensagem de erro na validação

Nestes casos verifique novamente, caso não tenha sido um PDF com assinatura, se o arquivo original é o correspondente da assinatura.

Pode acontecer também da validação apresentar (figura 74) alguns avisos.





Figura 74. Avisos na validação

Os avisos estarão descritos na tela de validação. Os mais comuns acontecem quando não há acesso à internet pelo equipamento que está rodando o Assinador SERPRO, pois é preciso acessar os repositórios de Lista de Certificados Revogados, por exemplo.



9 Validar Carimbo do Tempo

Assim como Assinador SERPRO oferece a opção de gerar um carimbo do Tempo 6.3 . É possível fazer a validação de um carimbo do Tempo em relação ao seu arquivo.

Para arquivos em geral, é necessário o arquivo original e o arquivo do carimbo do Tempo, com extensão ".p7s".

Para arquivos em formato PDF 6.2 basta informar o arquivo com o Carimbo, que não será necessário informar o .p7s.

Para iniciar o processo, clique com o botão direito no ícone do Assinador SERPRO (Figura 75, lado esquerdo), ou na tela de Opções (Figura 75, lado direito) e escolha a opção "Validar Carimbo do Tempo"




Figura 75. Selecionando a opção Validar Carimbo do Tempo

As instruções são as mesmas do item 8.



10 Logs do Assinador.

Existem casos em que os erros apresentados nos avisos não são suficientes para entender o que pode estar ocorrendo de errado nas funcionalidades do Assinador SERPRO. Para esses casos o Assinador gera informações de execução que são uteis para o suporte técnico. Para acessar essas informações, acione o Menu do Assinador (botão direito do mouse sobre o ícone na área de notificações) e escolha a opção "Logs do Assinador" conforme mostra a figura 76.





Figura 76. Selecionando a opção Logs do Assinador

Será então exibida a tela (figura 77) com as informações de execução do Assinador.






Figura 77. Tela de Log do Aplicativo

Esta tela contém 3 (três) botões:

- Selecionar Tudo: Clique nele para selecionar todo o texto.
- Copiar para Colar: Clique para copiar o texto para área de transferência, depois disso é possível colar (Ctrl+V) o texto em um editor ou no corpo de um e-mail, para enviar para o suporte técnico.
- Fechar após colar: Use esse botão para fechar a janela, depois de ter colado o texto em outro lugar.



11 Configurações do Assinador.

O Assinador oferece algumas opções de configurações conforme as necessidades dos seus usuários. Para acessá-las selecione a opção "**Configurações**" no menu do Assinador.






Figura 78. Selecionando a opção Configurações

11.1 Configurações de Proxy

A primeira opção é para informar ao Assinador se a rede onde está possuí um Proxy (https://pt.wikipedia.org/wiki/Proxy) para acesso à internet. Isso é comum em redes corporativas, caso esteja usando o Assinador na rede wifi de sua residência é muito provável que não use um Proxy.

Para melhor entendimento desse tópico recomendamos fortemente que esses ajustes sejam guiados pelo administrador/suporte ou equipe de segurança da sua rede local.

Se a rede local da sua empresa ou organização necessita que as definições de uso de proxy sejam definidas nas configurações das estações de trabalho, seja por GPO ou configurações manuais, quando o Assinador for iniciado sem as definições de proxy configurado ele não conseguirá se comunicar com a internet para atualizar as cadeias de certificado revogados. Então, aparecerá um erro como esse na imagem abaixo Figura 79:






Figura 79. Erro ao iniciar os serviços

Admitindo-se que sua estação de trabalho requer as configurações de proxy para navegar na internet, então estas definições de proxy precisão ser **temporariamente desativadas** para que se consiga abrir o Assinador pelo menos uma vez para que as configurações de proxy dele sejam configuradas.

Na tela apresentada na figura 80, preencha os campos de acordo com a configuração do seu servidor Proxy.



Figura 80. Configurações de Proxy

Dependendo da configuração basta preencher apenas o **Endereço** do servidor (ou seu endereço IP) e a **Porta**. Se for o seu caso, deixe os outros campos em branco. Caso necessário informe o **Usuário** e a **Senha** de autenticação no proxy. Em redes que esse usuário é membro de um domínio AD deve-se informar a credencial do usuário completa no formato <DOMÍNIO\usuário>.

Clique primeiro no botão "Salvar" para confirmar as configurações. Em seguida em "Fechar".

Após isso deverá ser mostrada a mensagem (figura 81) que indica que é preciso reiniciar o Assinador SERPRO. Clique no botão OK para fechar a mensagem.



Figura 81. Mensagem indicando que as configurações foram salvas e necessidade de reiniciar o assinador

Para fechar o Assinador basta selecionar a opção "Fechar" no menu (figura 82) do ícone na área de notificações.



Figura 82. Selecionando a opção Fechar

Depois disso siga as instruções do Item 2 deste documento para inciar o Assinador SERPRO novamente.

Neste ponto as definições de Proxy para seu Assinador já estão configuradas e as definições do uso de proxy do seu sistema operacional precisam ser restabelecidas com as seguintes premissas:

- 1 Chamadas de rede *loopback* devem ser definidas como exceção, ou seja, não usar servidor proxy para endereços locais como "127.0.0.1", "localhost" ou a url "assinador-desktop.serpro.gov.br" que identifica seu o web server local do serviço desta aplicação (é a mesma definida no seu arquivo hosts).
- 2 Que as chamadas de protocolo *socks* (https://pt.wikipedia.org/wiki/SOCKS) não devem ser encaminhadas para o proxy, caso contrário o Proxy o assinado não funcionara.

Tomando como base as configurações do Windows 10/11, para atender as premissas 1 e 2 a cima (estas configurações podem ser diferentes em outros sistemas operacionais). Segue abaixo na figura 83 a tela de configuração do opções de internet necessárias:



Observe que onde tem a seta deve ficar desmarcado para que seja possível o campo do protocolo **Socks** ficar vazio.




Figura 83. Configuração de Proxy em windows

Outra possibilidade, caso as configurações acima não surtam efeito, é configurar diretamente na JRE embutida, através do arquivo abaixo:

C:\Program Files (x86)\Assinador Serpro\java\lib\net.properties

Use essa documentação para fazer a configuração de acordo com seu ambiente: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/net/doc-files/net-properties.html

11.2 Configurações Avançadas

11.3 Não faça nenhuma dessas configurações sem orientação prévia. As opções (figura 84) disponíveis para configurações avançadas são as seguintes:






Figura 84. Configurações Avançadas

11.3.1 Cache de LCR

A opção "Usar Cache de LCR" define que as Listas de Certificados Revogados LCR (https://pt.wikipedia.org/wiki/Certificado digital) serão armazenadas localmente, assim enquanto a lista não for renovada será usado o arquivo local, que diminui o tráfego de rede. Marque essa opção quando for necessário Assinar ou Validar vários documentos em sequência.

11.3.2 Log Off do Token

Opção "Log Off do Token", com esta opção habilitada a cada nova assinatura o usuário deverá informar a senha do token. Caso utilize assinatura em lote evite marcar esta opção.

11.3.3 LPA Online

Opção "LPA Online", Esta opção define que sempre será buscada a Lista de Políticas de Assinaturas no modo online, sem um cache local.

11.3.4 LCR Off

Opção "LPA Off", use esta opção somente se houver uma indicação técnica, pois sem ela não será possível verificar se o certificado estava revogado no momento da assinatura.

11.3.5 Desabilitar MSCAPI

A opção "Desabilitar MSCAPI" é exclusiva para sistema operacional windows (https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft CryptoAPI). Pode ser marcada para que o mecanismo de controle de certificados seja desabilitado. Essa opção só deve ser usada quando orientado pelo suporte técnico.

11.3.6 Desabilitar Estatísticas

A opção "Desabilitar Estatísticas", pode ser marcada para que o aplicativo não colete



nenhum tipo de estatística. Lembrando que essa coleta é anônima e em muitos casos serve como base também para eventual suporte.

11.3.7 Somente NeoID

A opção "Somente NeolD", usuários do NeolD podem habilitar esta opção para que o assinador utilize sempre a opção NeolD, mesmo que exista um token inserido em uma porta USB. Utilizar esta opção apenas se possuir um certificado NeolD. No caso desta opção estar marcada qualquer outro dispositivo de assinatura será ignorado. Para o funcionamento correto da opção o sistema operacional tem que ter os drivers do NeolD instalados.

11.3.8 Modo Debug

Com a opção "**Modo Debug**", o Assinador irá gerar as logs de um modo mais avançado, use esta opção quando precisar de suporte técnico.

11.3.9 Usar PDF PBAD.

A opção "Usar PDF PBAD", no caso de assinatura de arquivos PDF utilizando versão igual ou superior a 1.7 do PDF (independente da versão do programa que gerou o arquivo), o Assinador Serpro utilizará o Padrão Brasileiro de Assinatura Digital. O uso desta opção poderá gerar inconsistências na validação da assinatura em programas como o PDF Reader.

11.3.10 Tamanho máximo

Nesta opção é possível definir um tamanho máximo dos arquivos que será assinados. Até a versão 2.7.1 esse valor era fixo em 50 MB.

11.4 Certificado em Arquivo (Tipo A1).

A opção "Usar certificado em arquivo", indica que o usuário utilizará um certificado do tipo A1 para assinar documentos. No caso de seleção desta opção o assinador não utilizará mais os tokens USB nem o NeoID durante a assinatura digital de documentos.

Caso deseje utilizar um certificado A1 no padrão ITI emitido por uma autoridade certificadora autorizada, selecione o arquivo que contém as informações clicando no botão **selecionar arquivo**, vá até a pasta onde este está salvo e confirme a opção.

Caso deseje salvar a senha utilizada para autenticar o usuário do certificado selecione a opção "Salvar Senha" e informe o conteúdo da mesma no campo indicado na figura 85.






Figura 85. Certificado em Arquivo

Nesta versão existe a opção de marcar para selecionar o arquivo de certificado no momento da Assinatura.

11.5 Carregar Driver

Essa configuração permite selecionar um driver instalado no equipamento. Na maioria dos casos o driver é reconhecido automaticamente, mas podem existir alguns que são mais recentes e por isso é preciso informar manualmente.




Figura 86. Carregar Driver

Para habilitar a funcionalidade clique no checkbox "Carregar driver local". Caso já exista uma configuração e deseja desfazer, clique para desmarcar.

Com isso será habilitado o botão "Selecionar arquivo (.so ou .dll)..", conforme a figura 60. Depois deve clicar no botão "Salvar Configurações".






Figura 87. Selecionando driver

11.6 Tema Padrão

Esta configuração permite que o usuário personalize as imagens que serão apresentadas nas telas de "Aguardando" e "Informe o PIN" além da imagem utilizada pelo selo aplicado aos arquivos PDF gerados pelo assinador. Apenas clientes contratantes do Assinador Serpro podem criar temas.



Figura 88. Tema Padrão

Ao selecionar um dos temas disponíveis a tela exibirá as imagens que este tema aplicará as telas do assinador e ao selo. Esta escolha fará com que sempre que o usuário realizar uma assinatura as imagens selecionadas sejam exibidas.



Quando o Assinador Serpro é acionado por alguma aplicação web de cliente com tema personalizado a configuração de imagens geradas pelo sistema terão prioridade sobre a configuração do tema padrão. Por exemplo, a solicitação de assinatura realizada a partir dos exemplos do show case do Assinador Serpro exibirá as telas com as imagens personalizadas do tema independentemente da configuração definida como padrão.

É possível realizar a configuração padrão de tema distribuindo o arquivo de propriedades do tema obtido na pasta theme do diretório do arquivo de configuração do "Assinador Serpro". As imagens não podem ser alteradas pois estas são assinadas digitalmente e no caso de invalidação da assinatura gerada pelo Serpro o sistema passa a utilizar o tema padrão.

11.7 Configurar Selo

A partir da versão 2.6.0 do Assinador, o selo padrão não trará mais a informação de CPF e data da Assinatura. Essas informações serão mostradas apenas quando forem explicitamente indicadas nesta funcionalidade.




Figura 89. Configurar Selo

IMPORTANTE: Ao mostrar a data do computador no selo, está consciente que esta data não possui qualquer validade legal, pois é definida pelo computador do usuário no momento da assinatura. E essa data pode ser alterada pelo usuário.

11.8 Acessibilidade (somente Linux e OSX)

Nestes sistemas operacionais é possível aumentar o tamanho das fontes das telas do Assinador.





Figura 90. Acessibilidade

11.9 Manutenção

Nesta aba estão funcionalidades que podem alterar o funcionamento do Assinador, use-as somente sob orientação técnica.



Figura 91. Manutenção

"Reiniciar o Assinador", Clique neste botão para reiniciar todas as configurações e autorizações do Assinador.

Depois de fazer essa configuração o Assinador será desativado.



SE estiver usando Windows, não abra o Assinador, mas reinicie o equipamento.

Na reinicialização do Assinador serão recriados os certificados conforme as informações a seguir.

Conforme a figura 92, clique no botão "Sim" para EXCLUIR o certificado antigo.




Figura 92. EXCLUIR certificado antigo

Conforme a figura 93, clique no botão "Sim" para INSTALAR o certificado novo.




Figura 93. INSTALAR certificado novo



12 Testando a conexão do Assinador com sistemas integrados

Em muitos casos o Assinador SERPRO é usado como uma ponte entre os sistemas para realizar uma assinatura. São os casos por exemplo do Siscomex, e-Processo, etc... E para isso existe uma conexão entre o Assinador instalado no computador e o sistema. Para saber se essa conexão está correta faça o seguinte:

12.1 Acesse o link:

https://www.frameworkdemoiselle.gov.br/v3/signer/demoNovo/


12.2 Verifique as informações que aparecerão:

Se aparecer a mensagem abaixo:



Teste de conexão para versão 4 e superior

O Assinador SERPRO está Desligado



O Problemas na conexão: Se a cor ao lado estiver vermelha, significa:

1- Que não tem o Assinador instalado (clique para baixar), ou

2 -Está instalado mas não está executando (Inicie o Assinador), ou

3- Está instalado e executando, mas com uma versão anterior a 4.0.0 (clique para baixar)

SERPRO - 2023

1- Caso ainda não tenha instalado o Assinador SERPRO no seu equipamento:

- Baixe o instalador conforme o seu sistema operacional: https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo_1.html
 - Faça a instalação conforme seu sistema operacional:
 - -Windows:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 3.html



-Linux: https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo-4.html

-MacOS:<u>https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo_5.html</u> (Arquitetura Intel)

2 – Tem o Assinador SERPRO instalado, mas ele não está executando, inicie conforme essas instruções:

-Windows: https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo-10.html

-Linux: https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 9.html

-MacOS:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 12.html

- 3 Está instalado e executando, mas a versão é anterior a 4
- Para Windows:
 - Desinstale a versão atual:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 63.html

- Reinicie o computador.
- Baixe o instalador para versão 4 ou superior:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 1.html

Faça a instalação:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 3.html

- Reinicie o computador.
- Para Linux: Siga as últimas instruções deste tutorial:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 4.html

- Para MacOS:

- Baixe o instalador para versão 4 ou superior:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 1.html

- Faça a instalação:

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 5.html

13 Autorização de acesso nos navegadores (browsers)

Vários sistemas web já estão integrados ao Assinador SERPRO, e para que os Navegadores (browsers) possam se comunicar com o Assinador é preciso fazer uma autorização nos navegadores. Para isso siga um dos links abaixos que mostra como fazer isso com os principais navegadores.

O navegador mais indicado para ser utilizado é o Mozilla-Firefox, pois ele não depende do sistema operacional para gerenciar os certificados, como acontece com o Chrome e o Egde, por exemplo.

Como está descrito no termo que uso do Assinador, não se deve utilizar nenhum tipo de navegador que esteja ultrapassado ou defasado. O Internet Explorer, por exemplo, não deve ser utilizado em hipótese alguma.

13.1 Autorizando o Firefox

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 52.html

13.2 Autorizando o Chrome

https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo_53.html

13.3 Autorizando o Safari (MacOS)

https://www.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/tutorial/html/demo 51.html



14 Lista de solução de erros mais comuns

IMPORTANTE: Para gerar uma Assinatura digital é preciso que o usuário possua um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada junto à ICP-BRASIL. Veja como adquirir aqui:

http://www.serpro.gov.br/clientes/certificacao digital/

14.1 Nenhum driver na lista do componente



Figura 94. Nenhum driver na lista do componente

O erro da figura 94, geralmente acontece quando nenhum certificado foi encontrado para gerar a assinatura. Isto significa que o Token ou Leitura não estão conectados corretamente, ou seus drivers não foram instalados corretamente. Em última hipótese trata-se de um dispositivo desconhecido pelo componente.

Soluções:

Se estiver usando um certificado em Token ou Leitora (Tipo A3).

- -Verifique se o Token ou Leitura+Cartão está conectados ao computador. Se estiverem conectados, retire o dispositivo da porta USB, conecte em outra, feche o assinador e insira novamente o dispositivo, reinicie o Assinador.
 - -Se o passo anterior não funcionar, reinicie o computador.
- -Caso o erro persista, verifique se o driver (PKCS11) do dispositivo está instalado, ou reinstale novamente.
- No windows verifique se todos os drivers de suporte às tecnologias KSP, CSP e PKCS#11, estão instalados e configurados, a autoridade certificadora que emitiu seu certificado é que pode dizer exatamente quais são e onde baixar, pois depende do tipo e marca de cada token ou leitora+smartcard.
- Se estiver utilizando o windows, verifique se a opção Desabilitar MSCAPI, está marcada conforme as instruções do item 11.3.5 para uso com token ou smartcard esta opção NÃO PODE ESTAR MARCADA. Se estiver desmarque.
- Se os passos anteriores não surtirem efeitos, faça a configuração do driver diretamente no assinador conforme o item 11.5

Se estiver usando um certificado em arquivo (Tipo A1).

- Configure o certificado conforme o item 11.4
- Caso nenhum dos passos resolva o problema, e somente após ter passado pelo suporte da sua autoridade certificadora, acesse a Log do Assinador conforme o item 10 e envie e-mail para: css@serpro.gov.br



14.2 Senha PIN do certificado, inválido ou em branco.



Figura 95. Nenhum driver na lista do componente

O erro da figura 95, indica que a senha informada não está correta. Cuidado ao digitar muitas vezes a senha pois isso pode bloquear o certificado. Esse erro também pode ocorrer inclusive se a senha já foi bloqueada.

- Faça um teste para verificar se o certificado está correto:
- Acesse o programa (figuras 96 e 97) do Token ou Leitora, para certificar-se que a senha está correta ou bloqueada. Nestes programas é possível desbloquear a senha PIN (figura com a senha PUK. Na dúvida consulte o suporte técnico.




Figura 96. Menu do programa do token - Linux



Figura 97. Menu do programa do token - windows




Figura 98. Senha no aplicativo do Token - Linux



Figura 99. Senha no aplicativo do Token - windows



14.3 Não foi possível verificar se o certificado está Revogado.



Figura 100. Não foi possível verificar se o certificado está revogado

Esse erro (figura 100) acontece geralmente quando não há acesso de computador à internet ou a lista de certificados revogados (LCR).

Soluções:

- Tente abrir no navegador internet um dos endereços (url) que aparece na mensagem. Se for possível abrir no navegador é possível que tenha um proxy na rede. Vá até o item 11.1 e faça a configuração se for o caso de um proxy. Caso não abra, pode ser problema de conexão na rede ou um firewall bloqueando, neste caso procure seu suporte técnico local.
- Se o endereço indicado, está abrindo no navegador e não há proxy ou já está configurado pode ser algum problema na geração do cache, neste caso vá até o item 11.3.1 e no lugar de habilitar o cache, deixe desmarcado.

14.4 O token de carimbo de tempo foi rejeitado



Figura 101. Token de carimbo de tempo foi rejeitado.


O erro (figura 101) descrito indica que o certificado foi rejeitado pela Autoridade de Carimbo do Tempo do SERPRO. Significa que o usuário não possui contrato junto à ACT ou está com alguma restrição de acesso ao serviço.

- -Certifique-se que está cadastrado, junto à autoridade de carimbo de tempo do SERPRO https://act.serpro.gov.br.
 - Caso esteja cadastrado, entre em contato com o suporte técnico da ACT.
- Se deseja informações de contratação da ACT SERPRO enviar e-mail para: certificados@serpro.gov.br

14.5 Não foi possível estabelecer uma conexão segura com este site. 127.0.0.1 usa um protocolo incompatível. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

Esse problema ocorre quando algum dos arquivos necessário ao Assinador SERPRO estão corrompidos. No ambiente windows, principalmente quando utilizado navegador IE, há maiores possibilidades.

- Usar a opção de reiniciar as configurações do Assinador. Conforme o item 11.9
- Depois reinicie o computador, aguarde o Assinador iniciar automaticamente, dependendo do poder de processamento, pode levar alguns minutos.
- Se o erro persistir terá que ativar os protocolos TLS no sistema operacional Nas opções da internet do seu computador, geralmente acessado pelo Navegador Edge, na Aba Avançadas, marque todas as opções de TLS



14.6 Mensagem "Identidade desconhecida do assinante" no Adobe Reader

Soluções:

- Isso acontece porque o Adobe não tem todas as cadeias da ICP-Brasil incluídas, leia as instruções em: https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/navegadores/adobe-reader

14.7 Mensagem "Arquivo de assinatura inválido" no Verificador ITI

Soluções:

- Segundo o site do ITI ((https://verificador.iti.gov.br)): O Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil é um serviço gratuito disponibilizado pelo ITI. Com o verificador você pode aferir se um arquivo assinado com certificado ICP-Brasil está em conformidade com o DOC-ICP-15.

O modelo "padrão" do Assinador SERPRO para assinaturas em PDF não é o DOC-ICP-15 (PBAD-PAdES), mas o padrão ADOBE com CAdES que é mais facilmente reconhecido pelo leitor Acrobat Reader da Adobe. Para que o verificador do ITI aceite a Assinatura é preciso configurar o Assinador conforme o Item 11.3.9

14.8 Mensagem "não foi possível resgatar a CAS do provedor."

Soluções:

- Verificar se o Assinador está na última versão disponível.
- Se há acesso à internet, ou se precisa configura proxy: item 11.1
- Se está utilizando um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora credenciada junto à ICP-Brasil. Caso necessite de um certificado acesse: https://servicos.serpro.gov.br/neoid/
 - Usar a opção de reiniciar as configurações do Assinador. Conforme o item 11.9
- **14.9** Recebi um arquivo PDF, nele tem um selo de assinatura, mas ao validar diz que não está assinado.

A assinatura em PDF pode conter um selo representando a assinatura, como explicado no item 1, mas não é exatamente a assinatura. Nestes casos, onde o selo aparece, mas a validação diz que não tem uma assinatura, pode estar acontecendo alguma dessas hipóteses:

- Ao receber o arquivo por e-mail ou link de um sistema, ao invés de usar a opção "baixar" ou "download" a pessoa abriu o documento no navegador (Firefox, Chrome, Edge, etc) e usou a opção salvar ou salvar como, neste procedimento a assinatura é descartada, mas o selo continua. Por isso mesmo a importância de verificar a assinatura. Qualquer manipulação no arquivo pode invalidar a



assinatura.

- Outra hipótese é do arquivo ter se corrompido no envio ou até mesmo na opção baixar/download, nestes casos é preciso pedir novamente o arquivo.
- A outra hipótese, é a fraude, onde alguém pode ter feito um "desenho" com assinatura e colocado no PDF, algo mais difícil mas possível de ser feito. Assim sempre que receber um arquivo com um selo de assinatura, a primeira ação é validar.

14.10 Mensagem: Assinador SERPRO INATIVO (Não Instalado, Desligado ou Não Autorizado)

Soluções:

- Verificar se o Assinador está na última versão disponível.
- Certique-se que está em execução, no Window conforme o item 2.2 , e no Linux conforme o item 2.1
 - Verifique se já autorizou no navegador: Se não fez, confira conforme o item 13
 - Se estiver com erro de SSL verifique o item 14.5

14.11 Assinador SERPRO instalado no Windows mas não executa.

- Certificar que o sistema operacional está atualizado, com todos os patchs. Lembrando que versões não suportadas pelo fornecedor não tem garantia de funcionamento pois não são testadas.
- Verificar se o Assinador SERPRO está na lista de aplicativos liberados conforme essa instrução https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/04/como-liberar-aplicativos-e-portas-no-firewall-do-windows.html
- Verificar se existe algum antivirus (Avast, AVG, Kaspersky, NORTON, etc) e se nele não consta uma lista de aplicativos bloqueados ou em quarentena.
- Sistemas de prevenção a invasão também costumam bloquear programas, ou de limpeza de registro como Ccleaner, PC-Cleaner, Registry Repair, etc... Experimente desativar esses programas antes de executar o Assinador.
 - Se estiver com proxy ou firewall na rede tenha certeza que não há bloqueio para:
 *.estaleiro.serpro.gov.br

14.12 Mensagem: Ocorreu algum erro ao tentar Assinar: CertificateValidatorCRLException: Arquivo .clr não encontrado.

Existem duas possibilidades deste erro acontecer:

1 - Ter um proxy na rede;

Solução: Neste caso tem que configurar no Assinador: Vá até o item 11.1

2- Algum erro de disco está impedindo a geração do cache da LCR.

Solução: Neste caso teria que Desabilitar o cache: Vá até o item 11.3.1 mas ao invés de marcar, deve Desmarcar a opção de cache.

Não ter o cache pode diminuir um pouco o tempo de assinaturas, principalmente quando há um número grande de assinaturas durante o tempo de validade da LCR.

14.13 Mensagem: Erro ao iniciar os novos serviços do Assinador.



Provavelmente tenha acontecido algum problema de permissão ao instalar, ou algum arquivo preso pelo sistema operacional.

Se houver um proxy de rede verifique primeiro o item 11.1

Solução:

Se tiver permissão administrativa no equipamento, ou com auxílio de um administrador, faça o seguinte:



- Clique no ícone do windows e digite: bloco de notas
- Quando aparecer o ícone do bloco de notas, clique com o botão direito e selecione: Executar como administrador
- -Depois encontre e abra o arquivo: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Veja se está como aparece abaixo, senão inclua depois da última linha conforme abaixo:

localhost name resolution is handled within DNS itself.

127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

127.0.0.1 assinador-desktop.serpro.gov.br

Salve o arquivo e reinicie o computador

Outro problema que pode estar associado a esse erro são os bloqueios em Firewall aos endereços dos serviços do SERPRO necessários ao assinador. Abaixo um exemplo de uma configuração de firewall:

grupo: GRP-SERPRO iti.gov.br 189.9.56.0/24 serpro.gov.br 161.148.175.208/32 serpro.gov.br act 161.148.1.0/24 serpro.gov.br estaleiro 189.9.113.13/32 serpro.gov.br servicos 161.148.172.159/32

Se houver um Proxy também é necessário fazer uma liberação desses endereços.

15 Sugestões

Caso tenha alguma sugestão, tanto para o documento como para o produto, envie e-mail para:

assinador.serpro@serpro.gov.br

16 Problemas não resolvidos

Se tem algum problema que não foi solucionado com as instruções deste manual envie e-mail para:

css.serpro@serpro.gov.br

Ao relatar algum problema envie:

- As logs do Assinador, conforme as instruções: https://tutorial.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/html/demo 32.html



Caso não consiga acesso pelo assinador encontre o arquivo: C:\Users\"seu usuário"\.serpro\signer_desktop.log

- Prints das telas do início do procedimento até o erro.